BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Instalasi CPE (Aplikasi http/web)

Instalasi CPE (1/2)

1. Langkah I

Periksa perlengkapan CPE yang ada. Untuk kelengkapan modem biasanya terdiri dari satu paket yaitu : Modem ADSL, Power Adaptor, Kabe; UTP, Kabel RJ11, CD Installer, Spliter, Buku manual dan kabel USB untuk modem yang berjenis bridge.

2. Langkah II

Baca buku manual yang tersedia dengan seksama perhatikan alamat atau IP Address modem, Username dan Password modem yang dikeluarkan oleh pabrik pembuatannya.

Instalasi CPE (2/2)

1. Langkah III

Hubungkan computer dengan modem ADSL menggunakan kabel UTP yang tersedia, memasukkan konektor RJ-45 pada Port Ethernet pada device tersebut.

2. Langkah IV

Hubungkan Roset dengan Spliter pada port line menggunakan RJ-11, Spliter dengan telepon pada port phone dan spliter dengan modem pada port DSL.

3. Langkah V

Hubungkan kabel power adaptor dari modem ADSL ke satuan listrik, kemudian tekan tombol power “ON”.

Pemasangan modem untuk Layanan Speedy ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.1 Pemasangan modem untuk layanan Speedy

Tunggu beberapa saat. Apabila ada pesan “Local Area Connection is Now Connected” yang muncul pada layar computer sebelah kanan bawah, ini menandakan bahwa computer dan modem telah terhubung dengan baik.

4.2 Setting computer menggunakan Windows XP

Network Connection

a. Pilih Start > Control panel > Network Connection.
b. Double klik pada icon "Local Area Connection"
c. Pilih aatu klik pada"internet Protokol(TCP/IP)"Kemudian klik tombol "Properties"
d. Kosongkan IP Address dengan mengklik Radio Botton "Obtainan IP address automatically.
e. Isikan DNS Telkom
f. Preferred DNS Server
g. Alternate DNS Server
h. Jika DNS "Auto Detect", kosongkan DNS
i. Kemudian klik tombol "OK"