
BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Cara / Teknik Kerja Praktek


Teknik Konfigurasi Lan

Pada Network neighborhod klik kanan Propertis sehingga akan muncul seperti gambar dibawah ini.



Gambar 4.1
Tab Properties network

Double klik pada TCP/IP sehingga akan muncul sepeti gambar dibawah ini.




Gambar 4.2
Jendela TCP/IP
/ IP Address

Kemudian mengisi alamat IP Addressnya. Yang membedakan pada tiap-tiap komputer adalah angka pada digit terakhir. Pada gambar angka digit terakhirnya adalah 11 yang menunjukan alamat untuk komputer 1. Selanjutnya untuk alamat IP Address selengkapnya masing-masing komputer adalah :

Nama Komputer	IP Address
Admin	192.168.0.1
Comp1	192.168.0.11
Comp2	192.168.0.12
Comp3	192.168.0.13
Comp4	192.168.0.14
Comp5	192.168.0.15
Comp6	192.168.0.16
Comp7	192.168.0.17
Server	192.168.0.100

Tabel 4.1
Alamat IP Address tiap Client


Kemudian pilih tab Gateway yang akan memunculkn gambar seperti dibawah ini.



Gambar 4.3
Gateway

Di isi dengan IP Address server yaitu 192.168.0.100, setiap komputer client mengacu pada alamat gateway ini.


Selanjutnya pilih tab DNS Configuration yang akan memunculkan gambar seperti dibawah ini.



Gambar 4.4
DNS Configuration


Konfigurasinya seperti gambar diatas dan masing-masing komputer client sama konfigurasi DNSnya seperti diatas.

Selanjutnya klik OK dan akan muncul kembali gambar seperti dibawah ini.



Gambar 4.5
Tab Properties /
Network Configuration

Kemudian pilih tab Identification dan akan muncul gambar seperti dibawah ini.



Gambar 4.6
Mengidentifikasikan komputer di dalam jaringan

Gambar diatas diambil dari komputer 1 dan untuk komputer yang lainnya hanya Computer name nya yang berbeda tergantung nomor komputernya sedangkan untuk Workgroupnya sama.

Kemudian klik OK dan komputer harus direstart.


INDONESIAN COMPUTER UNIVERSITY
UNIKOM